http://iciel.net

Hướng dẫn *Typeset* SIÊU TỐC

BỎ RA 15' ĐỌC TUT NÀY VÀ BẠN SẼ TIẾT KIỆM ĐƯỢC THỜI GIAN GẤP 1 TỶ LẦN 15 PHÚT!

*Bạn **không cần** chọn font mỗi khi typeset nữa, mà chỉ cần một cái click là bạn có font bạn muốn và tất cả các tùy chỉnh bạn đã tùy chỉnh sẵn. Chúng ta sẽ làm điều đó bằng 3 windows có sẵn của Photoshop là Character, Paragraph và Tool Presets. Không bao giờ bạn phải chọn font ở list font nữa.*

Bước 1: Mở các window cần thiết

❶ Trong photoshop, các bạn vào Menu -> *Window -> Tool Presets.* Sau đó mở tiếp *Window -> Character* và *Window -> Paragraph.*

❷ Các bạn chọn công cụ **Text** (phím tắt T). **Cực kỳ quan trọng!**

❸ Các bạn check vào ô **Current Tool Only** trong bảng ***Tool Presets***.

❹ Trong bảng ***Tool Presets***, các bạn ấn vào tam giác ở vị trí ❶ và chọn ***Preset Manager***.

❺ Delete hết tool có biểu tượng T ở đầu. Sau đó tắt bảng ***Preset Manager***. Lúc này bạn để ý trong bảng ***Tool Presets*** sẽ hoàn toàn trống rỗng.

Bước 2: chọn font và tùy chỉnh

Bây giờ bạn mở trang truyện của bạn lên. Ví dụ bạn muốn thiết lập tùy chỉnh cho thoại thường để dùng lại lần sau:

❶ Chọn loại font cho thoại thường.

❷Chọn Size

❸❹**Cấm tuyệt đối** không được đụng đến 2 mục này.

❺Chọn khoảng cách giữa các chữ. Khuyên bạn không nên đụng đến mục này, các font đã được thiết kế phù hợp khoảng cách giữa các chữ cái rồi, nếu bạn thay đổi chỉ khiến nó khó nhìn hơn thôi.

❻❼Điều tối kỵ trong đồ họa chữ là co, kéo giãn font chữ, nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc, bạn có thể thay đổi những thông số này, tuy nhiên hoàn toàn không khuyến khích.

❽Chọn màu

❾Đậm, nghiêng, viết hoa tất cả v..v..

❶❿ Không cần quan tâm.

❶❶ Smooth để nét mảnh, Strong để nét đậm. Ngoài ra bạn cũng có thể set các tùy chọn khác trừ None.

Bước 3: chọn Leading: khoảng cách giữa các dòng



Ở bảng ***Paragraph***, click tam giác ở 1, chọn **Justification**.

Trong bảng Justification, chỉnh Auto-leading cho phù hợp. Các font của Wonderland đều có leading ổn, tuy nhiên nếu khoảng cách giữa các dòng quá rộng hoặc quá hẹp ở một số font do lỗi đọc của Photoshop thì bạn bắt buộc phải chỉnh auto leading theo cách này chứ **KHÔNG** được phép chỉnh ở (3) trong bảng Character. **HÃY TIN MÌNH. ĐỪNG ĐỤNG VÀO (3)**

**Giải thích: Tại sao không đụng vào 3? Vì khi bạn chỉnh ở đó, giả sử bạn muốn thay đổi size chữ thì bạn cũng phải thay đổi 3 cho phù hợp với size chữ mới. Tuy nhiên nếu bạn chỉnh leading là % thì nó sẽ tự chỉnh cho phù hợp với size chữ mới của bạn. Tiết kiệm thao tác đấy chứ?*

Bước 4: Save lại trong Tool Presets



Bước cuối cùng là bạn chọn ❷ trong bảng *Tool Presets*, đặt tên cho form chữ này, theo dạng: *Sử dụng trong* - *Tên font* *Size chữ*. Lưu ý tool hiện hành của bạn phải là Text Tool, và biểu tượng mới khi tạo ra trong Tool Preset phải là T như trong hình thì bạn mới thành công.

Ví dụ: Thoai thuong - AnimeAce 18.

Vậy là xong. Sau khi save nó sẽ lưu toàn bộ tùy chỉnh hiện tại của bạn trong bảng Character và bảng Paragraph. Sau này mỗi khi bạn muốn type thoại thường, chỉ cần để bảng tool presets bên cạnh rồi chọn Thoai Thuong - Anime Ace 18 là xong. Không cần phải tìm font trên list font, không cần chỉnh size chữ, không cần lăn tăn chỉnh bất cứ cái gì nữa. Tất cả công đoạn trên bạn chỉ làm một lần. Sau đó làm tương tự với các kiểu La Hét, Đe đọa v..v giống trong bảng của mình. Bạn sẽ tiết kiệm được cả đống thời gian và công sức, lại luôn có được tính nhất quán về font chữ và kiểu chữ sử dụng trong nhóm cũng như trong truyện. Khi bạn đã set tất cả những font chữ bạn muốn, trong bảng Tool Preset, chọn Preset Manager, CTRL/SHIFT + chuột trái tất cả tool bạn vừa tạo, chọn Save set... Đặt tên là: kieu_chu_nhom_toi.tpl. Vậy là khi có editor mới, bạn chỉ cần gửi file tpl cùng font cho editor đó để họ load vào photoshop mà không cần những quy luật gì nữa.

Iciel.net

Font việt hóa giá rẻ - Nhận việt hóa font theo yêu cầu

http://facebook.com/imcaelum